



LISEZ ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT :

PREPARATION DU TERRAIN :

Travailler le sol en profondeur (+/- 15 à 20 cm) par un fraissage au motoculteur ou un bêchage, afin d'éliminer toute trace de compaction dans le profil du sol.

Eliminer les déchets importants : pierres, briques, déchets de construction, déchets végétaux importants, etc.

Epancher l'engrais suivant l'état de fumure du terrain et la destination du gazon. Une dose de 3 à 5 kg/ are d'engrais à 10% d'azote suffit pour une bonne reprise du gazon.

Pour les terrains en mauvais état de fumure ou restés sans amendements, employer un engrais composé NPK que nous

pouvons éventuellement vous fournir. En présence de mousse ou en cas de mauvais PH du sol (inférieur à 6), apporter de la chaux à raison de 10 à 40 kg/are.

Tous les amendements doivent être incorporés au sol avant la pose du gazon et jamais déposés sur le gazon qui vient d'être placé (risque de brûlure).

Affiner la surface au râteau et rouler le sol mais sans compacter (une grosse planche clouée à un manche peut remplacer le rouleau). Ratisser à nouveau le sol très finement et le rendre tout à fait plane ; un truc, traîner derrière soi en passages croisés une planche alourdie ou une palette.

En cas de sol argileux, mélanger en surface (2 à 5 cm.) une couche de terreau, ce qui assurera une reprise plus rapide. L'apport de chaux et de sable du Rhin (ce dernier en quantité très modérée) peuvent faciliter le travail des sols difficiles. Proscrire l'emploi de la tourbe dont le PH est trop acide.

POSE DES ROULEAUX :

Organiser son point de départ de manière à ne pas piétiner des rouleaux déjà posés.

Si le sol est sec, humecter la surface sans la tremper, au fur et à mesure de la pose.

Dérouler le gazon et le placer bord à bord, sans l'étirer, après avoir effacé au râteau les dernières traces de pas et de brouette.

Bien ajuster les bords sans laisser d'espace entre les rouleaux ; en cas de jonction avec une terrasse ou une maçonnerie, ne pas oublier que le rouleau a une épaisseur de 1 à 1,5 cm.

Quand la surface est importante, arroser les surfaces déjà placées au fur et à mesure de la pose.

REPRISE DES ROULEAUX :

Une fois la pose terminée, arroser abondamment toute la surface.

La reprise de gazon nécessite des arrosages fréquents et abondants pendant quelques jours ; par temps chaud et ensoleillé, arroser trois fois par jour pendant une douzaine de jours, jusqu'à la formation des nouvelles racines. Il faut arroser le gazon durant la journée, **surtout** en plein soleil (aucun risque de brûlure car l'arrosage doit être abondant). Si le gazon est déshydraté par la température (au-dessus de 20°), il peut être définitivement perdu en 3 à 4 heures de grand soleil.

Veillez à ne pas courir et jouer sur le gazon pendant quelques jours.

Si le sol s'avère trop mou après la pose, roulez légèrement le gazon.

Après 15 jours, lorsque le gazon a poussé, vous pouvez commencer à tondre, pendant 5 à 6 semaines, sans descendre en dessous de 4 à 5 cm. Si vous désirez obtenir une tonte courte, descendez progressivement et en plusieurs semaines la hauteur de coupe, sans jamais couper plus de 20% de la hauteur du brin de gazon par tonte.

Il est très important d'utiliser un matériel de tonte en bon état, disposant de lames bien affûtées.

UN DERNIER CONSEIL :

Le gazon est une matière végétale vivante qui se dégrade en 24 heures par temps chaud. Veillez à ce que le terrain soit tout-à-fait prêt au moment de la livraison de vos rouleaux.

Dès lors la pose de ceux-ci s'avérera être une partie de plaisir.